


Bei Guest Accounts auf dem SMB Server aktiv , keine Verbindung

Beschreibung:

Wenn man per Explorer auf eine SMB Freigabe zugreifen möchte, wo Guest verbinden erlaubt sind oder zumindest auf Bad User eingestellt sind, bekommt diese total aussagekräftige Fehlermeldung.



Versucht man allerdings per net use eine Verbindung herzustellen

```
net use h: \\meinserver\freiagbe
```

Bekommt diese Meldung.

Sie können nicht auf diesen freigegebenen Ordner zugreifen, weil der Zugriff nicht authentifizierter Gäste durch die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation blockiert werden. Diese Richtlinien helfen, Ihren PC vor unsicheren oder bösartigen Geräten im Netzwerk zu schützen.

Nun wissen wir aber, es hat was mit dem Gast Konto zu tun.

Würde man dem net use Befehl übrigens noch den Username übergeben.

klapp die Anmeldung auch.

```
net use h: \\meinserver\freiagbe /username:jens
```

Aber wir wollen ja auch das es im explorer funktioniert.

Samba conf anpassen.

```
nano /etc/samba/smb.conf
```

Hier dirin nach folgenden abschnitten suchen:

Diese auf never stellen, könnte noch auf bad user gestellt sein.

```
map to guest = never
```

```
usershare allow guests = yes
```

```
auskommentieren
```

```
#usershare allow guests = yes
```

In allen Freigaben guest ok=no

Beispiel bei einer Freigabe:

```
[groups]
```

```
comment= Groups Freigabe
```

```
path= /daten/groups
```

```
read only=no
```

```
browseable=yes
```

```
guest ok=no
```

Danach den smbd Dienst neustarten

```
systemctl restart smbd
```

Nun funktioniert auch wieder das aufrufen und anzeigen des Benutzereingabedialoges

Netzwerkanmeldeinformationen eingeben

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen: 222.222.0.2

Domäne: GBL-TAIFUN

Anmeldeinformationen speichern

Der Benutzername bzw. das Kennwort ist falsch.

Version #3

Erstellt: 28 April 2024 06:28:50 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 28 April 2024 06:41:04 von Admin