


# Office/One Drive Konto Anmeldung Fehler: Da hat etwas nicht geklappt. [657rx]

Beschreibung:

Tritz richtiger Zugangsdaten bekommt man diesen Fehler:

Office Konto Anmeldung Fehler: Da hat etwas nicht geklappt. [657rx]



## Fehler

Da hat etwas nicht geklappt. [657rx]

**Details zur Problembehandlung** ×

Wenn Sie sich an Ihren Administrator wenden, senden Sie ihm diese Informationen.  
[Informationen in die Zwischenablage kopieren](#)

**Correlation Id:** c98c90dd-15f6-482a-b23b-d8c0872dcb03  
**Timestamp:** 2025-01-06T21:53:12.000Z  
**DPTI:**  
45813aa0b6e35d17130a016d30764f97d710796b3f043bddf59  
6f727bd6b3164  
**Error Tag:** 657rx  
**Error Code:** 2148073494

©2024 Microsoft [Datenschutzbestimmungen](#) ...

Lösung:


Auf Einstellungen -> Konto und dann trennen gehen klicken

Einstellung suchen

- Startseite
- System
- Bluetooth und Geräte
- Netzwerk und Internet
- Personalisierung
- Apps
- Konten**
- Zeit und Sprache
- Spiele
- Barrierefreiheit
- Datenschutz und Sicherheit
- Windows Update

Greifen Sie auf Ressourcen wie E-Mail, Apps und das Netzwerk zu. Möglicherweise werden einige Dinge auf diesem Gerät über Ihre Arbeits- oder Schuleinrichtung gesteuert, wenn eine Verbindung besteht.

Geschäfts-, Uni- oder Schulkonto hinzufügen **Verbinden**

 Geschäfts- oder Schulkonto

Dieses Konto trennen **Trennen**

[Verwandte Links](#) [Eigenes Konto verwalten](#)

**Verwandte Einstellungen**

Verwaltungsprotokolldateien exportieren **Exportieren**  
Ihre Protokolldateien werden exportiert nach: C:\Users\Public\Documents\MDMDiagnostics

Bereitstellungspaket hinzufügen oder entfernen >

Nur bei Geräteverwaltung registrieren >

[Hilfe anfordern](#)  
[Feedback senden](#)

Nun sollte sich One Drive und Office wieder Anmelden lassen.

## OneDrive einrichten

Legen Sie Ihre Dateien auf OneDrive ab, um sie von jedem Gerät aus abrufen zu können.



E-Mail-Adresse

**Konto erstellen**

**Anmelden**

Kennwort eingeben



**Kennwort eingeben**

●●●●●●●●

[Kennwort vergessen](#)

[Mit einem anderen Konto anmelden](#)

Anmelden

Nur bei dieser App anmelden

## Bei all Ihren Apps angemeldet bleiben

Windows merkt sich Ihr Konto und meldet Sie automatisch bei Ihren Apps und Websites auf diesem Gerät an. Dadurch werden Sie weniger häufig zur Anmeldung aufgefordert.

Nein, nur bei dieser App anmelden

OK

Verbunden

---

Version #2

Erstellt: 6 Januar 2025 13:46:37 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 6 Dezember 2025 17:42:48 von Admin