

# strict sql mode ausschalten


## Beschreibung:

Es gibt Programme die unterstützen den strikten SQL Modus nicht.

Deswegen muss der deaktiviert werden.

Um Fehler bei Kunden vorzubeugen wird dieser generell über diese Anleitung abgeschaltet.

Beispiel der Webanwendung mit dem Fehler:



The screenshot shows the HostBill interface for Database Configuration. The title is "HostBill" in blue. Below it is the section "Database Configuration" with the instruction "Enter MySQL database details you've created for HostBill below". A red-bordered error box contains the message: "✘ Connection details are valid, but your database operates in STRICT sql\_mode. Please disable it and try again". Below the error box are four input fields: "Host" (containing "localhost"), "Database name" (blurred), "Database username" (blurred), and "Database password" (blurred). A "Check" button is located at the bottom right of the form area.

## Abschalten:

Unter einstellungen -> Dienst

# Einstellungen

Kritische technische und Marketing-Einstellungen, die sich auf Ihren Hosting-Cluster auswirken.



## Branding

Passen Sie das Control-Panel dem Aussehen Ihrer Marke an.



## Dienst

Konfigurieren Sie die globalen Einstellungen für die Rollen Anwendung, DNS, Backup, E-Mail und Datenbank.



## Plattform

Konfigurieren Sie Parameter für Kernprozesse wie Backups und Updates.



## Pakete

Erstellen Sie maßgeschneiderte Hosting-Pakete mit individuellen Ressourcen und Funktionen.



## Lizenz

Überprüfen und verwalten Sie Ihren Enhance-Lizenzschlüssel.



## Zugangs-Token

Erlauben Sie API-Benutzern, sich mit Inhaber-Token zu authentifizieren.

## Dann Datenbank

E-Mail

Anwendung

Datenbank

Sicherung

## Datenbank

Diese Einstellungen werden der Konfigurationsdatei my.cnf des MySQL-Servers hinzugefügt. Dieses Tool ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht. Bitte lesen Sie das MySQL-Handbuch, bevor Sie Änderungen vornehmen. Falsche Einstellungen können vorhandene Daten beschädigen oder die Leistung Ihres Servers beeinträchtigen. Sie können mehr über diese Einstellungen erfahren: [hier](#).

Richtlinie hinzufügen

RICHTLINIE

EINSTELLUNGEN

Richtlinie\*

Wert

Text\*

sql\_mode

Text

NO\_ENGINE\_SUBSTITUTION

Abbrechen

Erstellen

Dort einen neuen Eintrag erstellen :

Name : sql\_mode

Typ : Text

Wert : NO\_ENGINE\_SUBSTITUTION

Dann sieht das ganze so aus

Diese Einstellungen werden der Konfigurationsdatei my.cnf des MySQL-Servers hinzugefügt. Dieses Tool ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht. Bitte lesen Sie das MySQL-Handbuch, bevor Sie Änderungen vornehmen. Falsche Einstellungen können vorhandene Daten beschädigen oder die Leistung Ihres Servers beeinträchtigen. Sie können mehr über diese Einstellungen erfahren: **hier**.

Richtlinie hinzufügen

RICHTLINIE	EINSTELLUNGEN	
sql_mode	NO_ENGINE_SUBSTITUTION	:

In unserem Beispiel geht jetzt die Installation weiter ;-)

**HostBill**

### Database Configuration

Enter MySQL database details you've created for HostBill below

**Host**

**Database name**

**Database username**

**Database password**

Connection ok

© HostBill 2009-2023 - All Rights Reserved

Version #1

Erstellt: 10 Oktober 2023 12:51:12 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2025 09:18:02 von Admin