

Windows inplace Edition update/downgrade

Beschreibung:

Inplace Update/downgrade für Windows über die Kommandozeile und nachträglich richtigen Key eintragen über die Windows Aktivierung

Hier die Temp Keys, die sind nicht aktivierbar!!!

Windows Version	Key
Windows 11/10 Enterprise	NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11/10 Enterprise LTSC	92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 11/10 Enterprise N	DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11/10 Pro	VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Upgrade

Hier mit dem Pro Key

```
D:\>setup.exe /auto upgrade /pkey VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T /DynamicUpdate Disable
```

Wichtig zu beachten:

- Von **Home** → **Enterprise** ist ein größerer Sprung als Home → Pro
- Enterprise hat mehr Features (AppLocker, DirectAccess, BranchCache etc.)
- Du brauchst später einen echten Enterprise-Schlüssel (meist nur über Volumen-Lizenzierung verfügbar)
- Enterprise ist eher für Firmen gedacht

Upgrade-Pfad:

- Home → Pro ✓
- Home → Enterprise ✓
- Pro → Enterprise ✓

Die Pro-Features reichen meist (BitLocker, Hyper-V, Remote Desktop Host etc.), da braucht man kein Enterprise ☐☐.

Downgrade

auflisten welche Downgrades möglich sind.

```
DISM /online /Get-TargetEditions
```

Downgraden mit Key

```
DISM /online /Set-Edition:Core /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula
```

ABER: Microsoft unterstützt Downgrades offiziell nicht. Das System kann instabil werden oder Probleme machen.

Version #2

Erstellt: 20 November 2025 14:08:48 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 20 November 2025 14:29:20 von Admin